

이노릭스 에이전트 브라우저 설정

설정 가이드



Contents

이노릭스 에이전트 브라우저 설정

I

Edge (엣지) 브라우저

Edge (엣지) 브라우저 설정 방법 4

II

Chrome (크롬) 브라우저

Chrome (크롬) 브라우저 설정 방법 7


이노릭스 에이전트 브라우저 설정

I . Edge (엣지) 브라우저





Action 01

이노릭스 실행이 필요한 사이트 접속 시 알림이 나타나면 원활하게 작동할 수 있도록 '허용' 버튼을 클릭해주시오



차단을 선택한 경우
Action 01


실수로 차단을 선택한 경우, 브라우저 화면 왼쪽 상단의  아이콘을 클릭하면 설정을 변경할 수 있습니다. '디바이스의 앱' 옵션을 '허용됨'으로 변경해주시오.






주소창에 직접입력 Action 01

edge://flags/#local-network-access-check 주소를 복사한 뒤, 엣지 브라우저 상단의 주소창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 후 붙여넣기 및 이동하기를 선택해 주십시오.



주소창에 직접입력 Action 02

Local Network Access Checks 항목을 [Disable]로 변경해 주시기 바랍니다.



주소창에 직접입력 Action 03

우측 하단의 [다시 시작]을 클릭하여 재시작 해주십시오.

변경 내용은 Microsoft Edge를 다시 시작한 후에 적용됩니다.




이노릭스 에이전트 브라우저 설정

II . Chrome (크롬) 브라우저



Action 01

이노릭스 실행이 필요한 사이트 접속 시 알림이 나타나면 원활하게 작동할 수 있도록 '허용' 버튼을 클릭해주시요.



자료를 선택한 경우 Action 01



실수로 차단을 선택한 경우, 브라우저 화면 왼쪽 상단의 ⓘ 아이콘을 클릭하면 설정을 변경할 수 있습니다. '기기에 있는 앱' 옵션을 ON으로 변경해주시요.





차단을 선택한 경우
Action 02


만약 '기기에 있는 앱' 옵션이 보이지 않는 경우 '사이트 설정'을 클릭한 후 하단의 '기기에 있는 앱'을 '허용'으로 변경해 주시기 바랍니다.






주소창에 직접입력
Action 01

chrome://flags/#local-network-access-check 주소를 복사한 뒤, 크롬 브라우저 상단의 주소창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 후 붙여넣기 및 이동하기를 선택해 주십시오.



주소창에 직접입력
Action 02

Local Network Access Checks 항목을 [Disable]로 변경해 주시기 바랍니다.



주소창에 직접입력
Action 03

우측 하단의 [다시 시작]을 클릭하여 재시작 해주십시오.

